

สารบัญ

การติดตั้ง Vmatrix for Windows7	2
กำหนดค่า IP Address เครื่องแม่ข่าย	2
ในโฟลเดอร์ คลิก Setup	3
ขั้นตอนการติดตั้ง Multi-User Patch	7
ขั้นตอนการสร้าง local user	8
การเปิดใช้งาน VcloudPiont	12
สามารถใช้งานระบบได้ทันที	14
Home Page > General	15
Broadcast Mode	16
Maintenance Mode	17
Refresh rate	18
System Storage Configuration	18
Location of User Private Space	19
Volume Label	19
Set information for user	20
การปรับตั้งค่าความคมชัดตัวอักษร	21


การติดตั้ง Vmatrix for Windows7

ขั้นตอนไม่ยุ่งยากคล้ายกับการติดตั้งโปรแกรมทั่วไป สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

ก่อนอื่นให้กำหนดค่า IP Address เครื่องแม่ข่าย



กำหนดค่า IP Address เครื่องแม่ข่าย ในที่นี้กำหนดเป็น IP:192.168.1.10




ในโฟลเดอร์ คลิก Setup

Name	Date modified	Type	Size
PREREQUISITE_PACKS	12/3/2014 6:02 PM	File folder	
Resources	6/8/2015 6:13 PM	File folder	
x64	3/5/2015 12:01 AM	File folder	
x86	3/5/2015 12:01 AM	File folder	
7z.dll	2/27/2015 10:05 PM	Application extens...	1,103 KB
core.dat	6/15/2015 8:58 PM	DAT File	101 KB
DotNet4Test	3/4/2015 11:47 PM	Application	5 KB
DotNet4TestLoader	3/5/2015 8:59 PM	Application	8 KB
Fonts.pack	2/27/2015 10:52 PM	PACK File	17,860 KB
Installer	6/8/2015 6:10 PM	Application	483 KB
Installer.exe	4/13/2015 9:25 PM	XML Configuratio...	1 KB
InstallUtil.InstallLog	8/27/2015 8:08 PM	INSTALLLOG File	1 KB
Interop.Shell32.dll	3/21/2015 12:44 AM	Application extens...	48 KB
libeay32.dll	1/11/2015 10:06 PM	Application extens...	1,150 KB
pack.dat	6/25/2015 10:38 PM	DAT File	77,678 KB
pack.key	6/25/2015 10:38 PM	KEY File	1 KB
Setup	5/14/2015 9:54 PM	Application	10 KB
SevenZipSharp.dll	2/27/2015 2:35 PM	Application extens...	148 KB
ssleay32.dll	1/11/2015 10:06 PM	Application extens...	265 KB


คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง I accept and agree ... แล้วคลิก Install






คลิก Next







ขั้นตอนนี้เป็นกำหนัดว่าต้องการให้เครื่อง client สามารถมองเห็น drive d: ได้หรือไม่



ถ้าต้องให้ใช้งาน drive D: ให้คลิกเลือกเครื่องหมายถูก ถ้าไม่ต้องการให้ว่าง แล้วคลิก Next




เสร็จขั้นตอนการติดตั้ง Vmatrix คลิก Complete




ขั้นตอนการติดตั้ง Multi-User Patch

README.



1. please shutdown anti-virus application before patching
2. if you see this message: termsrv.dll is patched, the patching is successful.





โปรแกรมจะให้เรา กด Y ตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จะขึ้น message: termsrv.dll is patched, the patching is successful.
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์







ขั้นตอนการสร้าง local user เพื่อให้เครื่อง Client Login



เมื่อสร้าง User และ กำหนด Passwords แล้วให้ Add User to Remote Desktop User








การเปิดใช้งาน VcloudPiont และการเชื่อมต่อใช้งาน

1.เปิดเครื่อง




เมื่อบูตเครื่องเสร็จแล้ว ระบบ search หาเครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้ง Vmatrix ในช่อง Server List โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้คลิกเลือก

Vcloud-01



ขั้นตอนนีให้ใส่ User & Pass ที่เราได้ทำการสร้างไว้ที่เครื่องแม่ข่าย จากนั้นคลิกปุ่ม LOGIN



ENT Group Co., Ltd. | อี เอ็น ที กรุ๊ป จำกัด


เลขที่ 103/14 หมู่ 8 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-002-5612 www.entgroup.co.th

Email: Info@entgroup.co.th



สามารถใช้งานระบบได้ทันที



การตั้งค่าและกำหนดการใช้งานของแต่ละ User ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการได้ด้วยเมนูง่ายๆดังนี้


การตั้งค่า Vmatrix Server manager

Start menu เลือก Server Manager

Home Page > General

แท็บนี้เป็นการแสดง Performance and Hard ware information การทำงานของ CPU,Memory


การตรวจเช็ค Network ,Storage



Broadcast Mode

สำหรับการแสดงหน้าจอของเครื่อง host เพื่อแสดงไปยังหน้าจอของทุกยูสเซอร์


ประโยชน์ในการนำเสนอและสามารถนำมาประยุกต์เป็นระบบ Present ,training



Maintenance Mode


ผู้ดูแลระบบสามารถใช้ Maintenance Mode ในการ disconnect all User เพื่อไม่ให้ใช้งานระบบกรณีต้องปรับปรุงเครื่องแม่

ข่ายโดยคลิกที่ปุ่ม Stop



Refresh rate


การตั้งค่า Refresh rate เพื่อปรับการแสดงผลของหน้าจอให้ลดการกระพริบและถนอมสายตา สามารถปรับได้สูงสุด 30 FPS



System Storage Configuration


เป็นการกำหนดพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลและการซ่อน drive (hide drive)

คลิกที่ Administration เลือก System Storage Configuration




Location of User Private Space

เป็นการกำหนด Private Space สามารถกำหนดได้ตามความต้องการของผู้ดูแลระบบ ว่าต้องการจัดเก็บใน Drive C: or D:




Volume Label


เป็นการกำหนด hide Drive สามารถคลิกเครื่องหมายถูกว่าต้องการซ่อนหรือไม่



ตัวอย่างหลังจากเลือก hide drive D:




Set information for user กำหนดการใช้งาน user device Audio ,USB device other .




การปรับตั้งค่าความคมชัดตัวอักษร Graphic Accel กรณีใช้งาน ms word ,exell อื่นๆ


- เลือกยูสเซอร์แล้วคลิก Properties




Balanced>>>>> User custom setting (Advanced)



คลิกเลือกตั้งรูป จากนั้นคลิกปุ่ม OK



เมื่อเสร็จขั้นตอนดังนี้แล้วให้ Logout User แล้ว login เพื่อเริ่มการใช้งานหลังจากตั้งค่า



ทดสอบความคมชัดของตัวอักษรหลังจากปรับตั้งค่า Graphic Accel

